


Guia para configuração do cliente Eduroam no Windows 7


Vá em "Painel de Controle" procure por "Rede e Internet" clique para abrir.




Agora clique em "Central de Rede e Compartilhamento".




Do lado esquerdo de sua tela há um menu de opções, escolha a opção "**Gerenciar redes sem fio**".



Clique em "**Adicionar**".



Escolha a opção "Criar um perfil de rede manualmente".




Faça as configurações conforme figura ao lado.

Nome da rede: eduroam


Tipo de segurança: WPA2-Enterprise

Tipo de criptografia: TKIP

Siga clicando em "Avançar".



Uma mensagem aparecerá dizendo que a rede eduroam foi adicionada com êxito, porém ainda não terminamos a configuração, você agora deve clicar em "**Alterar configuração de conexão**".




Um menu aparecerá com duas abas, são elas:

Conexão e Segurança

Escolha a aba segurança, escolha o primeiro método de autenticação de rede:


Microsoft: EAP protegido (PEAP), após fazer isso clique no botão ao lado

"Configurações", conforme figura ao lado.




Nessa etapa você deve desmarcar a opção "**Validar certificado do servidor**" e escolher o segunda método de autenticação, "**Senha segura (EAP-MSCHAP v2)**".


Depois clique no botão "**Configurar...**" ao lado do método de autenticação.



Desmarque a opção de: "**Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver)**" de OK.



Agora de OK novamente e volte para o menu de opções da tela ao lado. Vá até o botão de "**Configurações avançadas**".




No menu de configurações avançadas você terá duas novas abas, são elas:

Configuração 802.1X e Configuração do padrão 802.11

Verifique se você está na primeira aba, **Configuração 802.1X** marque a opção "**Especificar o modo de autenticação**", e logo abaixo em um Drop Down Menu, selecione a opção "**Autenticação de usuário**".

Feito isso de OK, OK novamente e Fechar.

Você deve estar agora no Gerenciador de Redes sem fio do Windows, e deverá estar aparecendo uma rede com o nome de "**eduroam**", feche esse Gerenciador e faça conexão com a rede eduroam.



Clique no ícone de rede e na conexão eduroam e em conectar. Se tudo der certo você deve receber uma aviso de **Autenticação de Rede**, use suas credencias **usuario@ifrj.edu.br** e sua **senha do domínio**, a mesma senha que você usa para logar em sua estação de trabalho.

