





## Guia para configuração do cliente Eduroam no Windows Vista


Vá em "Painel de Controle" procure por "Rede e Internet" clique para abrir.



Agora clique em "Central de Rede e Compartilhamento".




Do lado esquerdo de sua tela há um menu de opções, escolha a opção "Gerenciar redes sem fio".



## Clique em "Adicionar".



Escolha a opção "Criar um perfil de rede manualmente".




Faça as configurações conforme figura ao lado.

Nome da rede: eduroam Tipo de segurança: WPA2-


**Enterprise** 

Tipo de criptografia: TKIP

Siga clicando em "Avançar".



Uma mensagem aparecerá dizendo que a rede eduroam foi adicionada com êxito, porém ainda não terminamos a configuração, você agora deve clicar em "Alterar configuração de conexão".




Um menu aparecerá com duas abas, são elas:

## Conexão e Segurança

Escolha a aba segurança, escolha o primeiro método de autenticação de rede:


Microsoft: EAP protegido (PEAP), após fazer isso clique no botão ao lado

"Configurações", conforme figura ao lado.



Nessa etapa você deve desmarcar a opção "Validar certificado do servidor" e escolher o segunda método de autenticação, "Senha segura (EAP-MSCHAP v2)".

Depois clique no botão "Configurar..." ao lado do método de autenticação



Desmarque a opção de:


"Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver)"

de OK.

Feito isso de OK, OK novamente e Fechar.

Você deve estar agora no Gerenciador de Redes sem fio do Windows,

e deverá estar aparecendo uma rede com o nome de **"eduroam"**, feche esse Gerenciador e faça conexão com a rede eduroam.



Agora clique em **Informações** adicionais necessárias para conectar a eduroam.

Informações adicionais necessárias para conectar a eduroam.
Clicar para fornecer informações adicionais e conectar

Na janela **Digite as credenciais**, use suas credencias **usuario@ifrj.edu.br** e sua **senha do domínio**, a mesma senha que você usa para logar em sua estação de trabalho. Clique **OK**.

