



Guia para configuração do cliente Eduroam no Windows XP

1) Ir em Menu Iniciar >> Painel de Controle



2) Escolha a opção Conexões de Rede

		r <u>e</u> n amencas					
		1 2 1					
Davato In- Kon	el de condrole		-			-	
X		1				- 😥	1
Adicionar hardware	Adicionar ou remover	Abualizações Automáticas	Barra de tarefas e menu Inidar	Central de Segurança	Conexões de rede	Configuração de Rede	Configuração de Rede sem Po
93	and a	9	2		6	Car.	
iontas de usuário	Controladores de jogo	Data e hora	Fala	Ferramentas administrativas	Firewall do Windows	Fortes	Impressoras e aparelhos de fax
4	2	C		Ġ.	1	I	1
Java	Link sem fio	Mouse	Opções da Internet	Opções de acessibilidade	Opções de energia	Opções de pasta	Oppões de Relefone e modem
۲		S	O,	3	1	8	3
)opões regionais e de idioma	Scanners e câmeras	Sistema	Sons e dispositivos de àudio	Tarefas agendadas	Teclado	Video	Windows CerdSpace

 Clique com o botão direito do mouse em cima da conexão de rede sem fio e escolha a opção Propriedades

Arquivo Editar E	kibir Favoritos Ferramentas Avançado	o Ajuda	
A A A			
😋 • 🕑 • 🔁	> 🔎 🍉 🗟 🏵 🗙 🍤	III :	
Endereço 💊 Conexão	es de rede	•	🔁 Ir
Nome	Tipo	Status	Nome do o
Rede local ou Inte (^(p)) Conexão de rede se Lonexão local	rnet de alta velocidade Desativar Exibir redes sem fio disponíveis Status Reparar	Desconectado Cabo da rede desconect	JEEE 802. Realtek R
	Conexões de ponte Criar atalho	-	

4) Escolha a opção Rede sem fio no menu ao lado esquerdo

Conectar usando:	USB Wireless LAN	 Configu	Jiar
Esta cone <u>x</u> ão usa es	tes itens:		
Cliente para Compartilha Agendador	redes Microsoft mento de arquivos e im de pacotes QoS pool (IEEE 802.1x) v3.4	ipressoras para 4.3.0	rede:
Instalar Descrição	Desinstalar	Propried	ades
Permite que seu c Microsoft.	omputador acesse recu	ursos na rede	
 Mostrar ícone na Notificar-me quar ela for limitada. 	área de notificação qu Ido esta conexão não I	iando conectad tiver conectivida	lo ade ou

5) Escolha a opção Adicionar

ropriedades de	Conexão de rede ser	n fio 2
eral Redes sem	fio Avançado	
✓ Usaro Windov	vs para definir as configura	ações da rede sem fio
Redes dispo <u>n</u> íve	eis:	
Para se conecta informações sob abaixo	r, desconectar-se ou desc re redes sem fio no interva	cobrir mais alo, clique no botão
	Exib	oir redes sem fio
Conectar-se auti listada abaixo:	omaticamente às redes dis	poníveis na ordem
Conectar-se autilistada abaixo:	omaticamente às redes dis	poníveis na ordem Mover agima
Conectar-se auti listada abaixo:	omaticamente às redes dis	poníveis na ordem Mover a <u>o</u> ima Mover a <u>b</u> aixo
Conectar-se aut listada abaixo:	maticamente às redes dis	poníveis na ordem Mover a <u>c</u> ima Mover a <u>b</u> aixo
Conectar-se aut listada abaixo: Adicionar	maticamente às redes dis <u>Bemover</u> <u>Proprie</u> e <u>configuração de rede se</u>	Mover agima Mover agima Mover agaixo edades
Conectar-se aut listada abaixo: Adicionar Informações sobu fio.	maticamente às redes dis <u>Bemover</u> e <u>configuração de rede se</u>	Mover agima Mover agima Mover abaixo edades em <u>Avançado</u>
Conectar-se aut listada abaixo: Adicionar Informações sobu fio.	maticamente às redes dis <u>Bemover</u> <u>Broprie</u> e <u>configuração de rede se</u>	Mover agima Mover agima Mover agaixo edades Avançado

6) Digite as informações da rede sem fio como na figura abaixo

1		-	
No <u>m</u> e da re	ede (SSID):	eduroam	
Co <u>n</u> e Chave de Esta rede	ctar mesmo que e rede sem fio e requer uma cha	a rede não esteja transm ave para o seguinte:	itindo
Autentica	ação de Rede:	WPA2	~
Criptogra	fia de <u>d</u> ados:	AES	~
Chave da	a rede:		
Confirmar	<u>c</u> have da rede:		
Índice da	i c <u>h</u> ave (avança e fornecida a <u>u</u> to	do): 1	
<u>E</u> sta é ι não são	uma rede de com o usados pontos	putador para computado de acesso sem fio	or (ad hoc);

7) Vá até a aba Autenticação

Associação Autenticação Co	nexão	
Nome da rede (SSID):	luroam	
Co <u>n</u> ectar mesmo que a re Chave de rede sem fio	de não esteja transmi	tindo
Esta rede requer uma chave	oara o seguinte:	
<u>A</u> utenticação de Rede:	WPA2	*
Criptografia de <u>d</u> ados:	AES	~
Chave da <u>r</u> ede:		
Confirmar <u>c</u> have da rede:		
Indice da c <u>h</u> ave (avançado):	1	
Chave fornecida automati	camente	
Esta é uma rede de computa não são usados pontos de a	ador para computado icesso sem fio	r (ad hoc);

8) Altere o tipo de EAP como na figura abaixo e escolha Propriedades



9) **DES**marque a opção **Validar certificado do servidor** e em seguida escolha a opção **Configurar**



10)**DES**marque a opção **Usar automaticamente meu nome...** . Em seguida, escolha ok em todas as telas restantes

Propriedades EAP MSCHAPv2	X
Ao conectar-se: Usar meu nome e minha senha de logon do Mindows <u>a</u> utomaticamente (e o domínio, se houver).	
OK Cancelar	

11)No canto inferior direito, próximo ao relógio do Windows, clique com o botão direito do mouse em cima do ícone de conexão de rede e escolha a opção Exibir redes sem fio disponíveis, vide figura abaixo:



12)Escolha a rede eduroam. Em seguida, marque a opção Conectar



13)Escolha Clique aqui para selecionar...



14)Insira no campo **usuário** e no campo **senha** as informações de autenticação de acordo com a sua instituição. Em seguida, marque a opção OK

Digite as cre	denciais 🛛 🛛 🛛
0	
<u>N</u> ome de usuário:	usuario@dominio
<u>S</u> enha:	•••••
Domínio de <u>l</u> ogon:	
Salvar est	e nome de usuário e esta senha para uso no futuro
	OK Cancelar